

FOCCO
SISTEMAS DE GESTÃO



Guia de Atualização
Release FoccoERP 3.17

07/08/2017



Índice

INTRODUÇÃO	3
FIQUE LIGADO	3
PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO.....	4



Introdução

Este documento descreve os passos para atualização da versão 3.16 para a versão 3.17 do produto FoccoERP em um servidor.

Fique ligado



Procedimento de Backup

Antes de iniciar o processo de atualização do FoccoERP 3.17, a Focco indica como uma boa prática executar um backup do sistema e da base de dados.



Sincronismo de Base de Dados

Antes de iniciar o processo de atualização do FoccoERP 3.17, convém realizar a rotina de sincronismo da base de produção para a base de testes conforme necessário. Após realizar a atualização, se o sincronismo entre Produção (3.16) e Testes (3.17) for executado, irá gerar diversos problemas na base de dados.



Validação de Customizações e Relatórios no FoccoVision

Por se tratar da atualização de uma nova release pode existir impacto nas customizações e Relatórios do FoccoVision em alguns processos do FoccoERP. Na release 3.17 deve-se avaliar os seguintes processos que podem ter sido impactados: **FoccoCT-e, IntegraNF-e, Notas Fiscais de Entrada e Saída, MyFocco, FoccoMAIL, Apontamento de Produção, Unidades de Medida e Número de Nota.**

A Focco recomenda fortemente que seja feita a homologação das customizações e relatórios do FoccoVision antecipadamente na base de testes.



MyFocco

Devido às alterações visuais, para os clientes que possuem o produto MyFocco, sugerimos que seja emitido um relatório que permite visualizar os programas e campos que possuem personalizações. O relatório está disponível em Utilitários >> Relatórios >> Relatório de personalizações visuais do MyFocco.



Prazo para Atualização da 3.17

A garantia da versão 3.16 se encerra em 08/02/2018. Portanto, após tal data não haverá mais suporte e manutenção para a versão 3.16.



Processo de Atualização

Pré-Requisitos

Para a migração do FoccoERP para a versão 3.17 em um servidor são necessários alguns pré-requisitos:

- Acesso ao Servidor do FoccoUPDATE – Para prosseguir com a atualização é necessário acesso à máquina onde está instalado o FoccoUPDATE.
- Aplicar o último pacote do FoccoERP 3.16 – É necessário que o ambiente que se deseja atualizar esteja atualizado via FoccoUPDATE até o pacote número: **31441**.
- Conectividade ao Serviço de Atualização – É necessário que a estação do FoccoUPDATE possua conectividade ao servidor de atualização do FoccoUPDATE (<http://update.focco.com.br:10004>).

Atualização do FoccoERP 3.17

- **Sobre a Atualização dos Ambientes** – O FoccoUPDATE verifica automaticamente se o ambiente selecionado está atualizado até o pacote de atualização mínimo (denominado pacote de corte). Cabe ressaltar que para que a migração da versão seja bem sucedida é necessário que o último pacote de atualização disponível para a versão 3.16 já esteja instalado no ambiente selecionado (conforme seção Pré-Requisitos).
- **Sobre a Política de Migração Focco** – O FoccoUPDATE verifica automaticamente a ordem dos ambientes de atualização sendo migrados, isto é, é impossível atualizar o ambiente de produção antes do ambiente de testes. Isto é uma política definida pela Focco para garantir uma maior segurança no novo processo de migração de versões.

Para iniciar o processo de atualização do FoccoERP, acessar o servidor do FoccoUPDATE e abrir o atualizador. Se o ambiente já possuir os pré-requisitos será exibido um alerta conforme a imagem 1 informando sobre a disponibilidade da atualização da release. Ao clicar no botão “SIM” o sistema irá alterar a versão do ambiente para a nova release.




Imagem 1 – Alerta no FoccoUPDATE

Caso escolha a opção “AGORA NÃO” o aviso de nova versão disponível ficará aparecendo para o ambiente, conforme imagem 2, permitindo que seja realizado posteriormente.

Ao clicar no botão “Atualizar Release” o sistema irá alterar a versão do ambiente para a nova release. Após esta etapa, os pacotes da nova release irão aparecer para atualização.




Imagem 2 – Tela do FoccoUPDATE

Depois de atualizar a release em pelo menos um ambiente de testes, o botão de atualizar release ficará disponível também para a base de produção.



Atualizar Release - FoccoUPDATE

Depois de alterar a versão do ambiente, devem ser executadas as atualizações disponíveis no FoccoUPDATE. Para isto, selecionar o ambiente migrado e executar as atualizações.



Pacote de Release

O primeiro pacote de atualização de cada um dos ambientes migrados pode demorar alguns minutos. Este pacote contém todos os arquivos necessários para a migração da base de dados. Além disso é **MUITO IMPORTANTE** atualizar todos os pacotes de atualização disponíveis para o ambiente migrado. A Focco não se responsabiliza por bases atualizadas parcialmente, pois com isso não existe como garantir a estabilidade da versão.